MANUAL DE USUARIO REPORTES IKOR

Requerimientos Previos

Antes de instalar el sistema se deberá de verificar lo siguiente :

- ✓ Verificar se encuentre instalado el programa cliente de la base de datos de Interbase.
- ✓ Verificar que la maquina en la que se esté instalando tenga acceso a Red
- ✓ Verificar que desde la sesión de donde se quiera instalar el programa pueda accedes a los archivos de las bases de datos en el servidor.

Instalación del Sistema


Para instalar el sistema en un equipo cliente o servidor se deberá de seguir los siguientes pasos:

- 1. Abrir una Chrome o Explorer
- Escribir la siguiente dirección: http://creandoproyectosexitosos.com/georgeftpp/
- 3. Dar clic en Instalar, con esto se descargara el archivo de instalación
- 4. Aceptar la descarga e instalar.
- 5. Configurar la conexión a la base de datos de seguridad del sistema.

Configuración de la Base de Datos del Sistema

Una vez que se ha instalado el sistema en el equipo se deberá de configurar inicialmente la base de datos de seguridad del mismo, siguiendo los pasos que a continuación se describen:

1. En la pantalla de Acceso oprimir la siguiente combinación de teclas ctrl+m, con esto se desplegara la siguiente ventana.




- a) "ID": Capturar el usuario de la Base de Datos
- b) "Password": Capturar contraseña de la Base de Datos
- c) "IP del Servidor": Capturar la ip del servidor donde se encuentra almacenada la Base de Datos.
- d) "Ruta de la Base de Datos(BD)": Se debe ingresar la ruta física del archivo de la Base de Datos.
- e) "Nombre de la Base de Datos(BD)": Siempre deberá ser "dbSecurityIkor.GDB".
- 2. Dar clic en el botón de "Aceptar", se mostrara una ventana de confirmación
- 3. Dar clic en el botón de "Probar Conexión" y se mostrara la siguiente ventana.



- 4. Dar clic en generar ping.
- 5. Se deberá mostrar un mensaje que de que la conexión fue exitosa, de lo contrario se deberá de verificar los datos de la conexión en la pantalla anterior.



Configuración de Parámetros



Esta pantalla le permitirá cambiar las contraseñas para los diversos usuarios, así como registrar nuevas conexiones a Bases de Datos.


Modificar contraseñas

Para modificar las contraseñas se debe de hacer los siguientes:

- 1. Palomear la casilla del usuario que se desea modificar.
- 2. Cambiar la contraseña escribiendo en el cuadro de texto donde se muestra la actual.
- 3. Dar clic en el icono del disco para guardar

Configurar una nueva Base de Datos

Para registrar una nueva conexión a una base de datos, se deberá dar click en el botón de "Configurar BDs" y abrirá la siguiente ventana.



Esta ventana nos mostrara todas las conexiones a las Base de Datos que tenemos registradas en la aplicación.

Para agregar una nueva conexión se realizaran los siguientes pasos:

- 1. "ID": Capturar el usuario de la Base de Datos
- 2. "Password": Capturar contraseña de la Base de Datos
- 3. "IP del Servidor": Capturar la ip del servidor donde se encuentra almacenada la Base de Datos.
- 4. "Ruta de la Base de Datos(BD)": Se debe ingresar la ruta física del archivo de la Base de Datos.
- 5. "Nombre de la Base de Datos(BD)": Nombre con la que se registrara la Base de Datos en la aplicación, esta es la que aparecerá en todas las pantallas.
- 6. "Descripción": Se debe poner una breve descripción de la Base de Datos este no es un campo obligatorio.
- 7. Dar clic en el botón de "Agregar BD".

- 8. Se recibirá un mensaje de confirmación del registro.
- 9. La nueva base de datos se agregara en la lista de las conexiones registradas.


Probar conexión

Para probar si una conexión está registrada correctamente se deberá de :

- 1. Dar doble clic sobre la instancia o conexión que se desea realizar.
- 2. Verificar en la parte superior que los datos mostrados en la parte superior son correctos.
- 3. Dar clic en el botón de "Probar Conexión", se mostrara la siguiente ventana.



4. Dar clic en el botón de "Generar ping" y se indicara si la conexión fue exitosa, de lo contrario se deberá de eliminar la conexión y volver a darla de alta con los datos correctamente.




Eliminar Instancia o conexión de la Base de Datos

Para eliminar una conexión se deberá de :

- 1. Dar doble clic sobre la conexión que se desea eliminar.
- 2. Verificar que los datos que se eliminaran son los correctos
- 3. Dar clic en el botón de "Eliminar BD".
- 4. Se enviara una confirmación de eliminación.


Crear Reportes

Para crear un nuevo reporte se deberá de ir a la opción de "Administrar Reportes" y se mostrara la siguiente pantalla:



Para generar un reporte se deberá hacer los siguiente:

- 1. Seleccionar la Base de Datos para el reporte.
- 2. Seleccionar la tabla de la Base de Datos para el reporte.
- 3. Al seleccionar la tabla se cargara una muestra de los datos de la misma
- 4. Empezar a realizar el reporte filtrando los resultados escribiendo en los cuadros de texto de cada columna el filtro que se desee tener.




Cada que se escriba un dato en los texto de filtro, estos de aplicará y se mostrara una muestra de cómo se verá el reporte.

- 5. Escribir un nombre con el que se guardara el reporte, este nombre se mostrara para la ejecución del mismo desde el "Visualizador de Reportes".
- 6. Dar clic en el botón de "Guardar Reporte" y se mostrara una confirmación de registro.

Ver catálogo de Reportes de la Aplicación


Para ver la lista de todos los reportes guardados se deberá de dar clic en el botón de "Consultar Reportes BD" y se mostrara la siguiente ventana.



Eliminar Reporte de la Aplicación

Para eliminar un reporte ya almacenado en la aplicación se deberá de realizar los siguientes pasos:

1. Dar clic en el botón de "Eliminar Reporte BD" de la ventana principal de reportes.



- 2. Dar doble clic en el reporte que se desea eliminar.
- 3. Dar clic en el botón de "Eliminar Reporte".
- 4. Se debe verificar que los datos del reporte que se eliminara sean los correctos.
- 5. Se enviara un mensaje de confirmación de la eliminación del reporte seleccionado.

Visualizador de Reportes

En la opción de "Visualizar Reportes" se mostrara la siguiente pantalla que permitirá visualiza el reporte y exportarlos a Excel si así se desea.



Para generar el reporte se deberá:

- 1. Seleccionar una Base de Datos.
- 2. Seleccionar el reporte que se desea generar.
- 3. Seleccionar el rango de fechas y el número de orden si se desea.
- 4. Dar click en el botón de "Generar su Reporte"
- 5. Los resultados serán mostrados.
- 6. Si se desea, se aplicaran los filtros que se requieran

Exportar reporte a Excel

Para exportar los resultados del reporte se deberá de hacer lo siguiente:

- 1. Generar un reporte
- 2. Dar clic en el botón de "Excel".
- 3. Guardar el archivo en la ruta donde se desee.
- 4. El archivo será generado y almacenado en la ruta especificada.